


PH. RODEN NACHF.

Landtechnik • Kommunaltechnik • Motorgeräte
Lübecker Str. 20 • 23738 Lensahn • Tel.: 04363/9020-0 • Fax: 04363/9020-22

www.rodentechnik.de

Updateanleitung Integra / Versa / Compass

1. www.rodentechnik.de




2. Service/Software, USB-Stick einlegen


The screenshot shows the website header with the company name 'PH. RODEN NACHF.' and logos for 'DEUTZ' and 'FAHR'. Below the header is a navigation menu with items: Home, Gebrauchsmaschinen, Landtechnik, GPS-Lenkensysteme, Gartentechnik, Service, and Über uns. The 'Service' and 'Software' items are circled in red. A dropdown menu is open under 'Software', listing 'Bedienungsanleitungen', 'Prospekte', and 'Streutabellen'. On the right side, contact information is provided: Tel.: 04363 / 90 20 0, Fax: 04363 / 90 20 22, and E-Mail: info@rodentechnik.de. Below this is a 'DOWNLOADS' section with a link for 'Prospekte'. The main content area features a large image of a cornfield with a 'OptRx' sensor mounted on a tractor, and the text 'OptRx Optimale Ausbringungsmengen'.

Wichtig: Vor dem Update auf 6.X muss unbedingt mindestens 4.5 installiert sein, für 4.5 muss mindestens 3.6 installiert sein!


3. Rechte Maustaste auf das gelbe Logo neben der Integra- bzw. Versa- bzw. Compass-Software, dann Ziel speichern unter




4. USB-Stick auswählen, speichern




5. Display starten, USB-Stick einlegen, USB-Stick-Symbol auswählen




6. Firmware aktualisieren auswählen



7. Integra- bzw. Versa- bzw. Compass-SW auswählen und bestätigen



8. Warnhinweis bestätigen



9. Ca. 15 Minuten warten, dann bestätigen